

新規ユーザー様向け ESET PROTECTソリューション バージョン9 環境構築手順

【第6版】

2022年10月6日

Canon

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

もくじ

- はじめに
- 構成例 1 （100クライアント以下・管理機能無し）
 - 環境イメージ
 - 構築作業フロー
 - 構築作業
 - ・ 事前準備
 - ・ ミラー端末の構築
 - ・ クライアントPCへの展開
 - ・ クライアントPCの確認
- 構成例 2 （400クライアント以下・管理機能あり）
 - 環境イメージ
 - 構築作業フロー
 - 構築作業
 - ・ 事前準備
 - ・ サーバーの構築
 - ・ クライアントPCへの展開
 - ・ 管理するクライアントPCの確認

はじめに

- 本資料は、ESET PROTECTソリューションをご購入いただいたお客さまが新たにバージョン9.Xのプログラムを導入する際の手順の流れをまとめた資料です。
- 本資料で使用している、各プログラム名の略称は以下の通りです。
 - ◆ ESET Endpoint アンチウイルス = EEA
 - ◆ ESET Endpoint Security = EES
 - ◆ ESET Server Security for Microsoft Windows Server = ESSW
 - ◆ ESET PROTECT = EP
 - ◆ ESET Management エージェント = EMエージェント
- 想定している構成環境は以下の2つです。

構成例 1

- 100クライアント以下・管理機能無し
- ESET Endpoint アンチウイルス(EEA)のミラー機能使用 ※
- インターネットへの直接接続が可能なネットワーク(プロキシ無し)

構成例 2

- 400クライアント以下・管理機能あり(管理サーバーが必要)
- ESET Server Security for Microsoft Windows Server(ESSW)のミラー機能使用 ※
- インターネットへの直接接続が可能なネットワーク(プロキシ無し)

※ミラー機能とは検出エンジンをESET社のサーバーに代わり、クライアントに配信する機能です。

※2022年10月時点の各プログラムの最新バージョンは、EEA/EES V9.1、EP/EMエージェント V9.1、ESSW V9.0です。

※本資料ではEEA V9.1、ESSW V9.0、EP V9.1、EMエージェント V9.1 を使用しています。

※EES V9.1をご利用の場合でも本資料の内容で構築が可能です。


はじめに

- 本資料で使用しているESET製品の画面イメージは使用するバージョンにより異なる場合があります。
また、今後画面イメージや文言が変更される可能性があります。
- ESET、ESET Endpoint Security、ESET Endpoint アンチウイルス、ESET Server Security、ESET PROTECTは、ESET, spol. s r.o.の商標です。
- Windows、Windows Server、Microsoft Edge、Internet Explorerは、米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における商標登録または商標です。

1.構成例 1 環境イメージ

構成例 1

- ・ 管理機能無し
 - ・ EEAのミラー機能を使用 ※
- ※EESのミラー機能でも同様の構成にすることが可能です。



構成

- 1台の端末でミラー機能を運用(管理機能は無し)
- 端末は専用機・常時起動を推奨

ミラー端末 スペック

- CPU : 2コア以上
- メモリ : 2GB以上
- HDD : 10GB以上
- ネットワークアダプタ : 1Gbps

ミラー端末の 利用プログラム

- ウイルス対策およびミラー機能 :
ESET Endpoint アンチウイルス V9.1

クライアントPCの 利用プログラム


- ウイルス対策 : ESET Endpoint アンチウイルス V9.1

クライアント数の 目安

- 100クライアントまで


1.構成例 1 構築作業フロー

事前準備




- ・ 環境構築時に必要な情報の確認

ミラー端末の構築



- ・ EEAのインストール
- ・ ミラー機能の有効化

クライアントPCへの展開



- ・ 設定読み込み型インストーラーの作成
- ・ 各端末で設定読み込み型インストーラーの実行

クライアントPCの確認

1. 事前準備 - 環境構築時に必要な情報確認

- 以下のURLからユーザーズサイトにログインします。
 - ユーザーズサイト : <https://canon-its.jp/product/eset/users/>
 - ※ログインには、シリアル番号およびユーザーズサイトパスワードが必要です。
- 環境の構築に必要なライセンス情報およびプログラムをダウンロードします。
 - ESET Endpoint アンチウイルス V9.1
 - ※「プログラム/マニュアル」→「クライアント用プログラム」→「Windows向けプログラム」に進み、環境にあったEEAをダウンロードしてください。
 - 製品認証キー
 - ※「ライセンス情報/申込書作成」に進み、アクティベーション情報配下にある「製品認証キー」の情報を確認してください。

1. ミラー端末の構築 – EEAのインストール

ミラー端末となるPCに「ESET Endpoint アンチウイルス V9.1」のインストールを行います。

- ミラー端末となるPC上で「ESET Endpoint アンチウイルス V9.1」のインストーラーをダブルクリックします。

重要

ESET Endpoint アンチウイルスをインストールする前に、他のウイルス対策ソフトがインストールされていないことを確認してください。2つ以上のウイルス対策ソフトが1台のコンピューターにインストールされていると、互いに競合し重大な問題が発生する場合がありますので、他のウイルス対策ソフトはアンインストールしてください。



1.ミラー端末の構築 – EEAのインストール


- ESET Endpoint Antivirusセットアップウィザードが表示されましたら「次へ」をクリックします。



※画像は、ESET Endpoint アンチウイルス V9.1のものです。

1.ミラー端末の構築 – EEAのインストール


- エンドユーザー契約条項で「ライセンス契約条項を受諾します」を選択します。
- 「次へ」をクリックします。



※画像は、ESET Endpoint アンチウイルス V9.1のものです。

1.ミラー端末の構築 – EEAのインストール


- 「ESET LiveGrid®フィードバックシステムを有効にする(推奨)」を選択します。
- 「次へ」をクリックします。



※画像は、ESET Endpoint アンチウイルス V9.1のものです。

1.ミラー端末の構築 – EEAのインストール

- 望ましくない可能性があるアプリケーションの検出有無を選択します。
- 「インストール」をクリックします。
- 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。



※画像は、ESET Endpoint アンチウイルス V9.1のものです。

1.ミラー端末の構築 – EEAのインストール

- インストールが完了しますと、以下の画面が表示されます。
- 「完了」をクリックし、インストールを終了します。



※画像は、ESET Endpoint アンチウイルス V9.1のものです。

1.ミラー端末の構築 – EEAのインストール


- 以下の画面が表示されましたら、「購入した製品認証キーを使用」をクリックします。
※プロキシサーバー経由でインターネットに接続する環境の場合は、先に以下の設定を入力したうえで、アクティベーションを実施してください。
[設定]→[詳細設定]より、[ツール]→[プロキシサーバ]に入力してください。



※画像は、ESET Endpoint アンチウイルス V9.1のものです。

1.ミラー端末の構築 – EEAのインストール

- P.6で確認した製品認証キーを入力します。
- 「続行」をクリックします。
- 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。




※画像は、ESET Endpoint アンチウイルス V9.1のものです。

1.ミラー端末の構築 – EEAのインストール

- 「アクティベーションが成功しました」と表示されましたら、アクティベーションは完了しております。
- 「完了」をクリックします。

以上で、「EEAのインストール」作業は完了です。



※画像は、ESET Endpoint アンチウイルス V9.1のものです。

1. ミラー端末の構築 - ミラー機能の有効化

ミラー機能を有効化して、ミラー端末を構築します。


- ESET Endpoint アンチウイルスの画面を表示し、キーボードの「F5」キーを押して、詳細設定画面を表示します。



※画像は、ESET Endpoint アンチウイルス V9.1のもので。

1. ミラー端末の構築 - ミラー機能の有効化

- 詳細設定画面の「アップデート」→「プロファイル」→「アップデートミラー」をクリックし、「アップデートミラーの作成」をオンにします。
- 「OK」をクリックします。
- 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。




※画像は、ESET Endpoint アンチウイルス V9.1のものです。

1. ミラー端末の構築 - ミラー機能の有効化

- ESET Endpoint アンチウイルスの画面の「アップデート」→「最新版のチェック」をクリックし、検出エンジンをアップデートします。

※アップデートが実行中の場合は、一度「アップデートのキャンセル」をクリックしてから、再度アップデートを行ってください。

以上で、「ミラー機能の有効化」作業は完了です。



※画像は、ESET Endpoint アンチウイルス V9.1のものです。

1. クライアントPCへの展開-設定読み込み型インストーラーの作成

各端末へ展開するための設定読み込み型インストーラーを作成します。

- P.7～P.15 の「ミラー端末の構築 - EEAのインストール」と同様の手順で任意の端末1台にEEAをインストールします。

重要

ESET Endpoint アンチウイルスをインストールする前に、他のウイルス対策ソフトがインストールされていないことを確認してください。2つ以上のウイルス対策ソフトが1台のコンピューターにインストールされていると、互いに競合し重大な問題が発生する場合がありますので、他のウイルス対策ソフトはアンインストールしてください。

1. クライアントPCへの展開-設定読み込み型インストーラーの作成



- ESET Endpoint アンチウイルスの画面を表示し、キーボードの「F5」キーを押して、詳細設定画面を表示します。



※画像は、ESET Endpoint アンチウイルス V9.1のものであります。

1. クライアントPCへの展開-設定読み込み型インストーラーの作成

- 詳細設定画面の「アップデート」→「プロファイル」→「アップデート」をクリックし「モジュールアップデート」→「自動選択」をオフにします。
- 「カスタムサーバー」に「http://ミラー端末のIPアドレス:2221」を入力します。
- その他に変更する設定がある場合は、設定を変更します。
※プロキシサーバーがある場合は、P13と同様に設定します。
- 「OK」をクリックします。
- 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。




※画像は、ESET Endpoint アンチウイルス V9.1のものです。

1. クライアントPCへの展開-設定読み込み型インストーラーの作成

- ESET Endpoint アンチウイルスの画面の「アップデート」→「最新版のチェック」をクリックし、検出エンジンをアップデートし、ミラー端末からアップデートできることを確認します。

※アップデートが実行中の場合は、一度「アップデートのキャンセル」をクリックしてから、再度アップデートを行ってください。

※「前回のアップデートの確認日時」が更新されていれば、アップデートは成功しております。



※画像は、ESET Endpoint アンチウイルス V9.1のものであります。

1. クライアントPCへの展開-設定読み込み型インストーラーの作成

- ESET Endpoint アンチウイルスの画面の「設定」→「設定のインポート/エクスポート」をクリックします。



※画像は、ESET Endpoint アンチウイルス V9.1のものです。

1. クライアントPCへの展開-設定読み込み型インストーラーの作成


- 「設定のエクスポート」にチェックを入れます。
- エクスポートする設定ファイルの完全ファイルパスとファイル名を入力します。
※設定ファイルは読み込み型インストーラーで使用するため、必ずファイル名を「**cfg.xml**」としてください。
- 「エクスポート」をクリックします。



※画像は、ESET Endpoint アンチウイルス V9.1のものです。

1. クライアントPCへの展開-設定読み込み型インストーラーの作成

- 「処理は正常に完了しました。」と表示されしたら、「閉じる」をクリックします。




※画像は、ESET Endpoint アンチウイルス V9.1のものです。

1. クライアントPCへの展開-設定読み込み型インストーラーの作成

- メモ帳などを開き、以下のコマンドを入力して、バッチファイルとしてbat形式で任意の名前を付けて保存します。(例：setupeea.bat)
- 入力コマンド：msiexec /i eea_nt64.msi /qb!
 - ※入力コマンドの詳細については下記のサポートページを参照してください。
https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/20?site_domain=business
- 「ESET Endpoint アンチウイルス V9.1」のインストーラー(eea_nt64.msi)、設定ファイル(cfg.xml)、バッチファイル(setupeea.bat)を1つのフォルダーに保存します。

以上で、「設定読み込み型インストーラーの作成」作業は完了です。




1. クライアントPCへの展開 – 各端末で設定読み込み型インストーラーの実行

作成した設定読み込み型インストーラーを各端末で実行し、EEAをインストールします。

- 作成したフォルダー(設定読み込み型インストーラー)を各端末のデスクトップなどにコピーします。
- コピーしたフォルダーを開き、バッチファイル(setupeea.bat)をダブルクリックします。
- 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。

重要

ESET Endpoint アンチウイルスをインストールする前に、他のウイルス対策ソフトがインストールされていないことを確認してください。2つ以上のウイルス対策ソフトが1台のコンピュータにインストールされていると、互いに競合し重大な問題が発生する場合がありますので、他のウイルス対策ソフトはアンインストールしてください。



1.クライアントPCへの展開ー各端末で設定読み込み型インストーラーの実行



- 以下の画面が表示されましたら、「購入した製品認証キーを使用」をクリックします。



※画像は、ESET Endpoint アンチウイルス V9.1のものです。

1. クライアントPCへの展開 – 各端末で設定読み込み型インストーラーの実行

- P.6で確認した製品認証キーを入力します。
- 「続行」をクリックします。
- 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。



※画像は、ESET Endpoint アンチウイルス V9.1のものです。

1. クライアントPCへの展開 – 各端末で設定読み込み型インストーラーの実行

- 「アクティベーションが成功しました」と表示されましたら、アクティベーションは完了しております。
- 「完了」をクリックします。

以上で、「各端末で設定読み込み型インストーラーの実行」作業は完了です。



※画像は、ESET Endpoint アンチウイルス V9.1のものです。

1.クライアントPCの確認

環境構築作業の確認として、各クライアントPCで確認を行います。

- ESET Endpoint アンチウイルスの画面を表示し、「アップデート」をクリックします。




※画像は、ESET Endpoint アンチウイルス V9.1のものであります。

1. クライアントPCの確認

- 「最新版のチェック」をクリックし、検出エンジンをアップデートし、ミラー端末からアップデートできることを確認します。

※アップデートが実行中の場合は、一度「アップデートのキャンセル」をクリックしてから、再度アップデートを行ってください。

※「前回のアップデートの確認日時」が更新されていれば、アップデートは成功しております。




以上で、構成例 1 の構築作業は終了となります。

※画像は、ESET Endpoint アンチウイルス V9.1のものです。

2.構成例 2 環境イメージ

構成例 2

- ・管理機能あり
- ・ミラーツールを利用



構成

- ・1台のサーバー機で管理機能とミラー機能を運用
※専用サーバーを推奨

サーバー スペック

- ・CPU : 2コア以上
- ・メモリ : 4GB以上
- ・HDD : 50GB以上
- ・ネットワークアダプタ : 1Gbps

サーバーの 利用プログラム

- ・ウイルス対策 : ESET Server Security for Microsoft Windows Server V9.0
- ・ミラー機能 : ミラーツール
- ・管理機能 : ESET PROTECT V9.1
- ・EPとの通信 : ESET Management エージェント V9.1
- ・データベース : MS SQL Express(既定)

クライアントPCの 利用プログラム

- ・ウイルス対策 : ESET Endpoint アンチウイルス V9.1
- ・EPとの通信 : ESET Management エージェントV9.1

クライアント数の 目安

- ・400クライアントまで

2.構成例 2 構築作業フロー

事前準備



- ・環境構築時に必要な情報の確認

サーバーの構築



- ・ESSWのインストール
- ・ミラーサーバーの構築
- ・管理サーバーの構築

クライアントPCへの展開



- ・ミラーサーバーに接続するポリシーの作成
- ・オールインワンインストーラーの作成
- ・オールインワンインストーラーの実行

管理するクライアントPCの確認

2. 事前準備 - 環境構築時に必要な情報確認

以下のURLからユーザーズサイトにログインします。

- ユーザーズサイト : <https://canon-its.jp/product/eset/users/>

※ログインには、シリアル番号およびユーザーズサイトパスワードが必要です。

環境の構築に必要なライセンス情報およびプログラムをダウンロードします。

- ESET Server Security for Microsoft Windows Server V9.0

※「プログラム/マニュアル」→「クライアント用プログラム」→「Windows Server 向けプログラム」に進み、環境にあったESSWをダウンロードしてください。

- ESET PROTECT

※「プログラム/マニュアル」→「オンプレミス型セキュリティ管理ツール（ESET PROTECT）」→「ESET PROTECT」に進み、環境にあったEPのオールインワンインストーラーをダウンロードしてください。

- 製品認証キー

※「ライセンス情報/申込書作成」に進み、アクティベーション情報配下にある「製品認証キー」の情報を確認してください。

- ミラーツール

※「プログラム/マニュアル」→「オプション(各種ツール)」に進み、2022年5月31日公開のミラーツールをダウンロードしてください。


2.サーバーの構築 – ESSWのインストール

サーバーに「ESET Server Security for Microsoft Windows Server V9.0」のインストールを行います。

サーバー上で、「ESET Server Security for Microsoft Windows Server V9.0」のインストーラーをダブルクリックします。

重要

ESET Server Security for Microsoft Windows Serverをインストールする前に、他のウイルス対策ソフトがインストールされていないことを確認してください。2つ以上のウイルス対策ソフトが1台のコンピュータにインストールされていると、互いに競合し重大な問題が発生する場合がありますので、他のウイルス対策ソフトはアンインストールしてください。



2.サーバーの構築 – ESSWのインストール


- ESET Server Security セットアップウィザードが表示されたら、「次へ」をクリックします。



※画像は、ESET Server Security for Microsoft Windows Server V9.0のものです。

2.サーバーの構築 – ESSWのインストール


- エンドユーザー契約条項で「ライセンス契約条項を受諾します」を選択します。
- 「次へ」をクリックします。



※画像は、ESET Server Security for Microsoft Windows Server V9.0のものであります。

2.サーバーの構築 – ESSWのインストール


- セットアップの種類で「完全」を選択します。
- 「次へ」をクリックします。



※画像は、ESET Server Security for Microsoft Windows Server V9.0のものです。

2.サーバーの構築 – ESSWのインストール

- ・ インストールフォルダは既定値のままに設定し、「インストール」をクリックします。
- ・ 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。



※画像は、ESET Server Security for Microsoft Windows Server V9.0のものでです。

2.サーバーの構築 – ESSWのインストール

- インストールが完了しますと、以下の画面が表示されます。
- 「完了」をクリックし、インストールを終了します。



※画像は、ESET Server Security for Microsoft Windows Server V9.0のものであります。

2.サーバーの構築 – ESSWのインストール

- 以下の画面が表示されましたら、「購入した製品認証キーを使用」をクリックします。


※プロキシサーバー経由でインターネットに接続する環境の場合は、先に以下の設定を入力したうえで、アクティベーションを実施してください。
[設定]→[詳細設定]より、[ツール]→[プロキシサーバ]に入力してください。



※画像は、ESET Server Security for Microsoft Windows Server V9.0のものであります。

2.サーバーの構築 – ESSWのインストール

- 製品認証キーを入力します。
- 「続行」をクリックします。
- 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。



※画像は、ESET Server Security for Microsoft Windows Server V9.0のものです。

2.サーバーの構築 – ESSWのインストール


- 「アクティベーションが成功しました」と表示されましたら、アクティベーションは完了しております。
- 「完了」をクリックします。



※画像は、ESET Server Security for Microsoft Windows Server V9.0のものです。

2.サーバーの構築 – ESSWのインストール

- ESET Server Security for Microsoft Windows Serverの画面を表示します。
- 望ましくない可能性があるアプリケーションの検出有無を選択し、「OK」をクリックします。
- 「ESET LiveGrid®フィードバックシステムの「有効(推奨)」にチェックをし、「OK」をクリックします。
- 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。



※画像は、ESET Server Security for Microsoft Windows Server V9.0のものです。

2.サーバーの構築 – ミラーサーバーの構築

サーバーに「ミラーツール」をインストールし、ミラーサーバーを構築します。

サーバーにミラーツール(V9用)を構築します。

※ミラーツールの構築方法については以下URLをご参照ください。

【構築手順】 Windows Server環境でミラーツールを使用してミラーサーバーを構築するには？

https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/4341?site_domain=business

以上で、「ミラーサーバーの構築」作業は終了です。

2.サーバーの構築 – ミラーサーバーの構築



サーバーに「ESET PROTECT」をインストールし、管理サーバーを構築します。

- インストール作業を行う前に、事前に「64bit版のJava」および「.NET Framework 4」をインストールしてください。

※インストールされていない場合、ESET PROTECT をインストール途中で、以下の画面が表示されますので、表示された場合は上記のミドルウェアをインストール後、「再試行」をクリックしてください。

※Javaに関しては、有償版JREまたは無償版JDKであるAmazon Correttoの使用を推奨しております。



Amazon Correttoのインストール方法、サポート対象のバージョンについては以下URLをご参照ください。



【構築手順】 Windows Server環境で、オープンソースJDKを利用してセキュリティ管理ツールをインストールするには？
https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/13029?site_domain=business


2.サーバーの構築 – 管理サーバーの構築

- 事前準備で用意した「Setup_x64.zip」を展開します。
- 「Setup.exe」をダブルクリックし、「ESET PROTECT」のオールインワンインストーラーを起動します。
- 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。



2.サーバーの構築 – 管理サーバーの構築


- ESET PROTECT セットアップが表示されましたら、言語を「日本語」にします。
- 「次へ」をクリックします。



※画像は、ESET PROTECT V9.1のもので。

2.サーバーの構築 – 管理サーバーの構築


- 「インストール」を選択します。
- 「次へ」をクリックします。



※画像は、ESET PROTECT V9.1のものです。

2.サーバーの構築 – 管理サーバーの構築


- エンドユーザーライセンス契約で「ライセンス契約の条件に同意します」を選択します。
- 「次へ」をクリックします。



※画像は、ESET PROTECT V9.1のもので。

2.サーバーの構築 – 管理サーバーの構築

- 「Rogue Detection Sensor」と「Apache HTTP Proxy(ミラーサーバーの代用)」のチェックを外します。
- 「次へ」をクリックします。



※画像は、ESET PROTECT V9.1のもので。

2.サーバーの構築 – 管理サーバーの構築

- Webコンソールで使用する64bit版のJavaを選択し、インストールをクリックします。
※Amazon Correttoのインストール方法については以下URLをご参照ください。




【構築手順】 Windows Server環境で、オープンソースJDKを利用してセキュリティ管理ツールをインストールするには？
https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/13029?site_domain=business

※画像は、ESET PROTECT V9.1のものです。

2.サーバーの構築 – 管理サーバーの構築

- インストールが始まると、以下の画面が表示されます。



※画像は、ESET PROTECT V9.1のものです。

2.サーバーの構築 – 管理サーバーの構築


- ESET PROTECT セットアップウィザードが表示されたら、「次へ」をクリックします。



※画像は、ESET PROTECT V9.1のもので。

2.サーバーの構築 – 管理サーバーの構築


- データベースサーバー接続画面が表示されたら、「次へ」をクリックします。



※画像は、ESET PROTECT V9.1のものです。

2.サーバーの構築 – 管理サーバーの構築

- Webコンソールユーザーとサーバー接続画面が表示されたら、任意のパスワードを入力し、「次へ」をクリックします。 ※ESET PROTECTのログインに利用します。



※画像は、ESET PROTECT V9.1のもので。

2.サーバーの構築 – 管理サーバーの構築

- 証明書情報画面が表示されましたら、必須フィールドが入力されていることを確認し、「次へ」をクリックします。

ESET PROTECT Server セットアップ

証明書情報
以下に共通証明書情報を入力してください。

組織単位:

組織:

ローカル:

州/国: ▼

証明書の有効期間: * 年 ▼

権限共通名: *

権限パスワード:

* 必須フィールド

戻る(B) **次へ(N)** キャンセル

※画像は、ESET PROTECT V9.1のもので。

2.サーバーの構築 – 管理サーバーの構築

- ESET PROTECTをアクティベーションします画面が表示されましたら、「製品認証キーでアクティベーション」にチェックをいれ「製品認証キー」を入力します。
- 「次へ」をクリックします。


※プロキシサーバー経由でインターネットに接続する環境の場合は、「後からアクティベーション」を選択のうえインストールを行い、以下を参考にプロキシ設定を行ってからアクティベーションを実施ください。

＜プロキシサーバーの設定方法について＞

https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/158?site_domain=business

＜セキュリティ管理ツールの製品のアクティベーションをおこなうには？＞


https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/17938?site_domain=business



※画像は、ESET PROTECT V9.1のものです。

2.サーバーの構築 – 管理サーバーの構築

- 「インストール」をクリックし、インストールを開始します。



※画像は、ESET PROTECT V9.1のもので。

2.サーバーの構築 – 管理サーバーの構築

- 「完了」をクリックします。




※画像は、ESET PROTECT V9.1のものです。

2.サーバーの構築 – 管理サーバーの構築

- インストールが完了すると、以下の画面が表示されます。Webコンソールのアドレスが表示されているのでご確認ください。
- 「終了」をクリックして、インストールを終了します。

以上で、「管理サーバーの構築」作業は完了です。




※画像は、ESET PROTECT V9.1のもので。

2.クライアントPCへの展開-ミラーサーバーに接続するポリシーの作成

各クライアントが検出エンジンをアップデートする際に、ミラーサーバーに接続するポリシーを作成します。

- Webブラウザ(Google Chromeなど)を起動し、P.62で確認したアドレスを入力しWebコンソールにログインします。
- 言語を「日本語」に設定します。
- P.57で設定したパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。



2.クライアントPCへの展開-ミラーサーバーに接続するポリシーの作成

- 以下のような画面が表示されたら「スキップ」で閉じてください。



※画像は、ESET PROTECT V9.1のものです。

2.クライアントPCへの展開-ミラーサーバーに接続するポリシーの作成


- 右上のクイックリンクの「新しいポリシーの作成」をクリックします。



※画像は、ESET PROTECT V9.1のもので。

2.クライアントPCへの展開-ミラーサーバーに接続するポリシーの作成

- 「名前」でポリシーの名前(例：ミラーサーバーへの接続設定)を入力し、「続行」をクリックします。
 ※説明の入力は任意です。




The screenshot shows the ESET PROTECT web interface. On the left is a dark sidebar with navigation icons and labels: ダッシュボード, コンピューター, 検出, レポート, タスク, インストーラー, ポリシー, 通知, ステータス概要, and 詳細. The main area is titled '新しいポリシー' (New Policy). Under the '基本' (Basic) tab, there are three sections: '名前' (Name), '説明' (Description), and 'タグ' (Tag). The '名前' section has a text input field containing 'ミラーサーバーへの接続設定', which is highlighted with a red rectangle. Below it, the '説明' section has an empty text input field. The 'タグ' section has a link 'タグを選択' (Select Tag). At the bottom of the form, there are four buttons: '戻る' (Back), '続行' (Continue), '終了' (End), and 'キャンセル' (Cancel). The '続行' button is highlighted with a red rectangle.

※画像は、ESET PROTECT V9.1のもので。

2.クライアントPCへの展開-ミラーサーバーに接続するポリシーの作成


- 「設定」に移動します。
- 「製品を選択」で「ESET Endpoint for Windows」を選択します。



※画像は、ESET PROTECT V9.1のもので。

2.クライアントPCへの展開-ミラーサーバーに接続するポリシーの作成

- 「アップデート」→「プロファイル」→「アップデート」をクリックし、「モジュールアップデート」→「自動選択」をオフにします。
- 「カスタムサーバー」に「http://ミラー端末のIPアドレス:2221(ミラーサーバー構築にて設定したポート)/ep9(ミラーサーバーで公開しているV9用アップデートフォルダ)」を入力します。
※(例)http://192.168.1.2:2221/ep9
※プロキシサーバー経由でインターネットに接続する環境の場合は、以下の項目も入力します。
「ツール」→「プロキシサーバ」より、「プロキシサーバを使用」にチェックを入れ、プロキシサーバーのIPアドレスやポートを入力。




※画像は、ESET PROTECT V9.1のものです。

2.クライアントPCへの展開-ミラーサーバーに接続するポリシーの作成

- 「終了」をクリックします。

以上で、「ミラーサーバーに接続するポリシーの作成」作業は完了です。





※画像は、ESET PROTECT V9.1のもので。

2.クライアントPCへの展開-オールインワンインストーラーの作成

クライアントPCへ展開するためのオールインワンインストーラーを作成します。


- 右上のクイックリンクの「エージェントの展開…」をクリックします。



※画像は、ESET PROTECT V9.1のもので。

2.クライアントPCへの展開-オールインワンインストーラーの作成


- OSで「Windows」を選択します
- 「配布」で「インストーラーのダウンロードまたはESET Remote Deployment Toolの使用」を選択します。
- 「コンポーネント」で「セキュリティ製品」を選択します。
- 「製品改善プログラム」で任意の設定します。
- 「親グループ(任意)」を選択すると、インストール直後にクライアントが所属する静的グループを選択することができます。※既定では「LOST+FOUND」グループに所属します。



※画像は、ESET PROTECT V9.1のものです。

2.クライアントPCへの展開-オールインワンインストーラーの作成



- サーバーホスト名(またはサーバーのIPアドレス)」で、管理サーバーのホスト名またはIPアドレスを入力します。※ホスト名を入力した場合は、クライアント側で名前解決できる必要があります。
- 「ポート」でポート番号が「2222」になっていることを確認します。
- 「ピア証明書」でESET PROTECT証明書を選択し、「ESET PROTECT証明書」に証明書が登録されていることを確認します。



※画像は、ESET PROTECT V9.1のものです。

2.クライアントPCへの展開-オールインワンインストーラーの作成



- ・「その他の設定をカスタマイズ」を選択する。
- ・「名前」でオールインワンインストーラーの名前を入力します。※説明の入力は任意です。
- ・「コンポーネントインストール」でインストール時に最新のバージョンとコンポーネントをインストールするか設定します。



※画像は、ESET PROTECT V9.1のもので。

2.クライアントPCへの展開-オールインワンインストーラーの作成

- 「HTTPプロキシ設定」はご利用のネットワーク環境に応じて設定し、「続行」をクリックします。
※クライアントとEP間や、クライアントとインターネット間の通信でプロキシをご利用の場合は、別途エージェント用のポリシーを作成します。
※作成したポリシーは、「エージェント設定」より設定します。



※画像は、ESET PROTECT V9.1のもので。

2. クライアントPCへの展開-オールインワンインストーラーの作成

- 「セキュリティ製品」よりインストールしたい製品を選択し、「OK」をクリックします。



＜注意＞

「製品/バージョン」で選択する製品は、お客様のご利用されているライセンスに合わせた製品を選択します。


- ESET Endpoint Antivirus + ESET Server Security(ESET File Security) : ESET Endpoint Antivirusを選択します。
- ESET Endpoint Security + ESET Server Security(ESET File Security) : ESET Endpoint Security、またはESET Endpoint Antivirusを選択します。

※製品選択を間違えないようにご注意ください。環境にあった最新のプログラムを選択してください。

※画像は、ESET PROTECT V9.1のものです。

2. クライアントPCへの展開-オールインワンインストーラーの作成

- 「保護およびインストール設定」にて任意の設定をします。
- 「エンドユーザーライセンス契約」にて「エンドユーザーライセンス契約に同意し、プライバシーポリシーを承諾します」を選択します。※必須です。



※画像は、ESET PROTECT V9.1のもので。

2. クライアントPCへの展開-オールインワンインストーラーの作成

- 「その他の設定をカスタマイズ」をクリックします。
- 「ライセンス」にライセンスが登録されていることを確認します。
- 「設定」より、「ミラーサーバーに接続するポリシーの作成」作業で作成したポリシーを選択し、「OK」をクリックします。



インストールの作成
コンピューター > ESET Endpoint Security

基本
製品の設定
配布

セキュリティ製品
ESET Endpoint Security / バージョン 9.0.2046.1, 日本語版, WINDOWS
保護およびインストール設定 増減

- ☒ ESET LiveGrid® フィードバックシステムを有効にする ①
- ☒ 疑わしい可能性のあるアプリケーションの検出を有効にする ①
- ☐ インストール中に保護設定を放棄することを許可

エンドユーザーライセンス契約
☒ エンドユーザーライセンス契約に同意し、ブライバ(リー)ポリシーを承諾します。

その他の設定をカスタマイズへ

ライセンス
ESET Endpoint Security + ESET Server Security, ライセンスID 3AA-NBU-GF4, 所有者CITS Technical team (ccloud-dev@canon-mj.co.jp), 有効期限2023年1月31日 21:00:00

設定
選択 または 作成


☐	ESET Endpoint for Windows	表示 - 非表示モード	通知、アラート、GUIのコンテキスト...
☐	ESET Endpoint for Windows	表示 - ユーザーの操作を減らす	ステータスと通知が無効で、GUIは表...
☐	ESET Endpoint for Windows	クラウドベースのレピュテーションお...	ESET LiveGrid® クラウドベースのレピ...
☐	ESET Endpoint for Windows	ESET LiveGuard - 有効	自動ファイル送信ポリシーを使用せず...
☐	ESET Endpoint for Windows	ESET LiveGuard - スクリプトと実行フ...	ESET LiveGuardが自動的にスクリプト...
☒	ESET Endpoint for Windows	ミラーサーバーに接続するポリシーの...	

OK キャンセル

※画像は、ESET PROTECT V9.1のもので。

2. クライアントPCへの展開-オールインワンインストーラーの作成

- 「ESET AV Removerを有効にする」に**チェックが入っていない**ことを確認します。チェックが入っていた場合は外してください。
- 「終了」をクリックします。



ESET AV リムーバーを実行


☐ ESET AV REMOVERを有効にすると、該当する**エンドユーザーライセンス契約**に同意したものとします

※画像は、ESET PROTECT V9.1のもので。

2. クライアントPCへの展開-オールインワンインストーラーの作成

- インストールするクライアント端末の環境にあわせて、「32bit」、「64bit」または「ARM64」をクリックします。
- ファイルの保存中の画面が表示され、ダウンロードが完了しましたら、「閉じる」をクリックします。
インストーラーが保存されていることを確認します。

以上で、「オールインワンインストーラーの作成」作業は完了です。



※画像は、ESET PROTECT V9.1のもので。

2. クライアントPCへの展開-オールインワンインストーラーの実行

作成したオールインワンインストーラーをクライアント側で実行し、クライアント用プログラムとEMエージェントをインストールします。

- 作成したオールインワンインストーラーを各端末のデスクトップなどにコピーします。
- オールインワンインストーラーをダブルクリックしインストーラーを起動させます。
- 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。


重要

ESET Endpoint アンチウイルスをインストールする前に、他のウイルス対策ソフトがインストールされていないことを確認してください。2つ以上のウイルス対策ソフトが1台のコンピュータにインストールされていると、互いに競合し重大な問題が発生する場合がありますので、他のウイルス対策ソフトはアンインストールしてください。



2.クライアントPCへの展開-オールインワンインストーラーの実行

- 以下のような画面が表示されたら、「続行」をクリックします。




※画像は、ESET PROTECTで作成したオールインワンインストーラーのものです。

2.クライアントPCへの展開-オールインワンインストーラーの実行

- 「インストール成功」画面が表示されましたら、「完了」をクリックします。

以上で、「オールインワンインストーラーの実行」作業は完了です。



※画像は、ESET PROTECTで作成したオールインワンインストーラーのものであります。

2.管理するクライアントPCの確認

環境構築作業の確認として、管理する各クライアントPCの確認を行います。


- オールインワンインストーラーを実行したクライアントPCにて、ESET Endpoint アンチウイルス の画面を表示し、「アップデート」をクリックします。



※画像は、ESET Endpoint アンチウイルス V9.1のものです。

2. 管理するクライアントPCの確認


- 「最新版のチェック」をクリックし、検出エンジンをアップデートし、ミラーサーバーからアップデートできることを確認します。
 ※アップデートが実行中の場合は、一度「アップデートのキャンセル」をクリックしてから、再度アップデートを行ってください。
 ※「前回のアップデートの確認日時」が更新されていれば、アップデートは成功しております。



※画像は、ESET Endpoint アンチウイルス V9.1のものです。

2.管理するクライアントPCの確認


- 続いて、管理サーバーにて、クライアントが管理できていることを確認します。
- 管理サーバーにログインします。



2.管理するクライアントPCの確認

- 「コンピューター」より、クライアントの一覧画面にオールインワンインストーラーを実行したクライアントが表示されていることを確認してください。

※オールインワンインストーラー作成時に、親グループを指定している場合はそちらの各グループを選択してご確認ください。



※画像は、ESET PROTECT V9.1 のものです。

以上で、構成例2の構築作業は終了となります。